

MATRIX® PRO GS

DOWNLOAD DELL'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

AVVERTENZA! questo aggiornamento è riservato alle console Matrix Pro GS che operano con software v2.50 o successivo.

AVVERTENZA! prima di aggiornare la console dalla versione v2.50 è necessario trasferire i lavori su una chiave USB. Per continuare a utilizzare questi lavori, è necessario importarli in Fieldware Link e successivamente esportarli come file Matrix Pro GS. Quando viene aggiornata dalla versione v2.50, la console non conserva tutte le impostazioni programmate in precedenza. (Nota: quando si effettua l'aggiornamento dalla versione v3.0x e successive, le impostazioni vengono conservate.)

INSTALLAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

Per restare aggiornati con il continuo miglioramento del software di TeeJet Technologies, sono disponibili gli aggiornamenti per la console all'indirizzo www.teejet.com. Prima di iniziare l'aggiornamento, è necessario aver archiviato la cartella per l'aggiornamento del software su un dispositivo di memorizzazione USB.

RACCOMANDAZIONE: stazionare in posizione di parcheggio durante il processo di aggiornamento. Questo contribuirà a garantire che il processo di aggiornamento non sia interrotto dai sobbalzi della chiave USB mentre il veicolo è in movimento.


NOTA: il file è in formato zip compresso e deve essere decompresso prima del caricamento sulla chiave USB.

Per aggiornare la console Matrix Pro 570GS e 840GS:

1. Scaricare il file zip direttamente sul Desktop del computer o nella cartella Download (vedere "Come scaricare file ZIP.pdf" per maggiori dettagli).
2. Fare doppio clic sul file, quindi selezionare A o B:
 - A) Copiare e incollare la cartella "tjupdate" nella directory principale di una chiave USB vuota.
 - B) Utilizzando la funzione "Estrai tutti i file", decomprimere il file nella directory principale di una chiave USB vuota (vedere "Come scaricare file ZIP.pdf" per maggiori dettagli).

Dopo aver scaricato e decompresso il file, sarà visualizzata la cartella "tjupdate" sulla chiave USB.

RACCOMANDAZIONE: utilizzare una chiave USB vuota. Accertarsi che non vi siano file eseguibili in modo automatico sull'unità.
3. Rimuovere appropriatamente la chiave USB dal computer utilizzando l'icona "Rimozione sicura dell'hardware" dalla Barra delle applicazioni o la funzione "Espelli disco" dalla finestra Risorse del computer o l'opzione "Espelli disco" (su un MAC).
4. Con la console SPENTA, sollevare la protezione in gomma e inserire la chiave USB nella console Matrix.



AVVERTENZA! LIMITAZIONI DELLA CHIAVE USB

Le chiavi USB TeeJet da 16 GB con occhio blu (Figura 1) sono adatte per trasferire report e dati sui lavori sulle/dalle console TeeJet Matrix Pro GS, ma **NON** sono adatte per caricare gli aggiornamenti del software della console Matrix Pro GS.

Le chiavi USB TeeJet da 8 GB con occhio giallo (Figura 2) sono adatte per trasferire report/dati sui lavori e per caricare gli aggiornamenti del software della console Matrix Pro GS.

In caso di domande, contattare l'Assistenza clienti di TeeJet Technologies.

Figura 1: Chiavi USB TeeJet da 16 GB



Figura 2: Chiavi USB TeeJet da 8 GB



AVVERTENZA! non utilizzare un dispositivo di memorizzazione USB con tecnologia U3 (chiamato anche "unità U3 smart") perché la tecnologia U3 potrebbe causare problemi durante il download o la memorizzazione del lavoro.



5. Premere il pulsante di accensione ATTIVARE la console.

AVVERTENZA! non rimuovere mai la chiave USB o scollegare l'alimentazione dalla console durante il processo di aggiornamento.

L'aggiornamento si avvierà automaticamente. Prima di arrivare alla schermata di calibrazione del touchscreen, si alterneranno varie schermate, i LED della barra luminosa lampeggeranno e la console si riavvierà (schermo nero con tutti i LED lampeggianti). Accertarsi di calibrare lo schermo con precisione; in caso contrario il touchscreen non funzionerà correttamente.

NOTA: la schermata della clessidra potrebbe richiedere del tempo per completare il caricamento. Quando il LED centrale blu lampeggia, la console è OK.

6. Dopo la calibrazione e quando la console mostrerà l'animazione della rimozione della chiave USB, rimuovere la chiave USB.

7. Premere l'icona del SEGNO DI SPUNTA VERDE  per accettare il cambiamento della versione del software. Premendo l'icona del SEGNO DI SPUNTA ROSSO  si annullerà il processo di aggiornamento e si manterrà la versione precedente del software.

8. L'aggiornamento continuerà con un gruppo di ugelli in rotazione sulla schermata.

9. La schermata iniziale di TeeJet Technologies indica che l'aggiornamento è completo.

Per verificare che l'aggiornamento sia stato installato, controllare il numero della versione nella schermata **Info**.

NOTE:

- ▶ Il file di aggiornamento del software può essere utilizzato su molteplici console Matrix.
- ▶ Prima di utilizzare la chiave USB per la memorizzazione dei dati di Matrix, la cartella di aggiornamento deve essere rimossa dalla chiave USB.

AVVERTENZA! non utilizzare un dispositivo di memorizzazione USB con tecnologia U3 (chiamato anche "unità U3 smart") perché la tecnologia U3 potrebbe causare problemi durante il download o la memorizzazione del lavoro.

Contattare TeeJet Technologies in caso di domande o richieste di assistenza.

TEEJET TECHNOLOGIES NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI DOVUTI A OPERAZIONI IMPROPRIE DI DOWNLOAD E INSTALLAZIONE DI UN AGGIORNAMENTO.

